

Quante volte è capitato di essere in giro e di voler seguire un evento in TV o di volerlo registrare per poi rivederlo con calma? Esistono soluzioni facili e veloci per vedere la TV e/o registrare il proprio programma preferito direttamente sul computer?

Esistono molte soluzioni e dispositivi che, con un investimento di qualche centinaia di euro, fanno esattamente quanto su indicato con risultati professionali e di alta qualità. Ma, da bravi "smanettoni", con a disposizione solo il nostro computer ed un collegamento ad internet, abbiamo pensato ad una soluzione ancora più semplice ed economica.

Per poter vedere i canali disponibili sul digitale terrestre in chiaro occorre:

- un computer: non serve un computer dell'ultimissima generazione, ma è deve essere in grado di visualizzare i filmati memorizzati in locale in maniera fluida,
- un collegamento ad internet performante: ADSL di casa o la WiFi di un albergo sono più che sufficienti,
- [VideoLan](#) : un programma gratuito ed open source per la visualizzazione e la memorizzazione di contenuti multimediali (vedi: [Portable Apps: Multimedia](#) su MdV per il download e l'installazione),
- [TVOSA](#) : un software gratuito che non richiede installazione che consente di vedere i canali TV in streaming, ma anche di registrarli in maniera semplificata.

Come si installa TVOSA



Primo avvio di TVOSA

Al primo avvio, TVOSA si mostra con la forma di un telecomando ed occorre configurare alcuni parametri per il suo corretto utilizzo.

Per prima cosa, va specificato il percorso di Videolan per la visualizzazione dei filmati. Selezionare "OPZIONI" ed accedere alla finestra "Opzioni TVOSA". Scegliere il Tab "Opzioni" ed, in "Opzioni VCL", cliccare sul tasto "Setta VLC" ed indicare il percorso completo dell'eseguibile di Videolan "vlc.exe" (su Windows 7 di default, il percorso è "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe").

Il secondo parametro da configurare è l'elenco dei programmi sintonizzati. Dalla schermata

principale ("il telecomando"), scegliere "CANALI" e nel tab "Aggiungi/Modifica Canali" selezionare "Programma automaticamente i canali" (da Rosso diventa di color verde).

L'ultimo parametro da inizializzare è la cartella dove TVOSA deve registrare i filmati. Selezionare "OPZIONI" e, nella finestra "Opzioni TVOSA", selezionare "Opzioni Registrazione -> Dove Registrare" ed indicare dove andranno memorizzati i filmati.


Ora siamo pronti: per vedere un canale tv, occorre cliccare due volte sul canale desiderato.

E' da notare che alcuni programmi vengono visualizzati in una finestra di un piccolo browser ed altri sono visualizzati direttamente nella finestra di visualizzazione di Videolan. Il differente comportamento dipende dal sito a cui TVOSA si collega per visualizzare in streaming i contenuti richiesti. Può capitare che alcuni canali, pur essendo nell'elenco, non sia possibile accedervi o che la loro visualizzazione richieda qualche minuto (max 2 minuti). In ogni caso, i canali RAI e Mediaset sono tutti disponibili.

Registrazione di un programma TV

Per programmare per la registrazione di un programma TV, selezionare "REC EXTRA" dalla finestra principale. Nella la finestra "RecTV" che compare è possibile programmare la registrazione del programma desiderato.

Scegliere la data, il Canale, l'ora di inizio e fine registrazione, il nome del filmato e cliccare su "Registra". Se tutto è andato bene, nella finestra "Registrazioni in Programma" comparirà l'evento programmato.



The image shows a screenshot of the RecTv application window. The window title is "RecTv". It features a date selection field set to "lunedì 26 novembre 2012" with a calendar icon and a "Mostra Palinsesto" button. Below this is a "Registrazione" section with two columns: "Canale" and "Metodo". The "Canale" dropdown is set to "(Rai) Rai 1" and the "Metodo" dropdown is set to "REC". There are two time input fields: "1:59" for "Orario Inizio registrazione (formato hh:mm)" and "2:29" for "Orario Fine registrazione (formato hh:mm)". A "Nome Programma registrato" field is empty, with a "Registra" button to its right. At the bottom, a section titled "Registrazioni in programma (click tasto destro per cancellare)" contains a list with one entry: "Ora inizio 07:45 Ora fine 09:45 Canale :rai1 --> UnoMattina (REC)".

Altre funzionalità

TVOSA ha molte altre funzionalità interessanti, tra queste una interfaccia semplificata denominata "TvOSALite" per gli utenti principianti e l'accesso al televideo (selezionando l'omonimo tasto dalle opzioni).

Alla prossima.

(26/11/2012)